

УТВЕРЖДЕНО  
РСП.НПОКР.С.00000.001.001.20160118-ЛУ

## **АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «СМЕТА»**

### **Руководство системного программиста**

Инструкция по установке и настройке

РСП.НПОКР.С.00000.001.001.20160118

Листов 7

2016

## **АННОТАЦИЯ**

Данный документ представляет собой руководство системного администратора автоматизированной системы бюджетного учета «Смета». В документе приведены технические требования к аппаратному и системному программному обеспечению, описаны порядок установки автоматизированной системы.

ООО «НПО «Криста» оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение без внесения изменений в документацию. Изменения программного обеспечения при выпуске новых версий отражается в сопроводительной документации к версии.

ООО НПО «Криста» оставляет за собой право вносить поправки и (или) изменения в документацию без прямого или косвенного обязательства уведомлять кого-либо о таких поправках или изменениях.

## **1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

### **Требования к программному обеспечению:**

- ✓ Операционная система: Windows 2003/XP/Vista/7 /8
- ✓ СУБД: Interbase/ Yaffil/ FireBird/ MS SQL 2008/ Oracle 10(11)

### **Требования к клиентской рабочей станции:**

- ✓ Процессор Intel Celeron/Pentium, AMD 1,8 GHz и выше
- ✓ Объем оперативной памяти 1 Gb (в зависимости от используемой операционной системы)
- ✓ Объем свободного пространства на жестком диске 500 Mb

### **Требования к серверу:**

- ✓ Процессор Intel Pentium IV/Pentium, AMD 2,2 GHz
- ✓ Объем оперативной памяти 8 Gb
- ✓ Объем свободного пространства на жестком диске не ниже 100 Gb (в зависимости от объема информации, хранимой в системе)
- ✓ Источник бесперебойного питания UPS 1500VA

### **Необходимое дополнительное оборудование:**


- ✓ для работы в сети - сетевая карта Ethernet 100 Мбит; сеть, работающая по протоколу TCP/IP
- ✓ принтер, поддерживаемый операционной системой

## 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ АС «СМЕТА»

Установка (инсталляция) АС «Смета» производится после выполнения подготовительных операций, включающих установку СУБД. Во время установки следуйте инструкциям программы. Если назначение каких-либо опций Вам непонятно – оставьте их в том виде, в каком они заданы по умолчанию.

Установку системы рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

1. Запустите файл установки системы SetupStimate.exe. В открывшемся окне нажмите кнопку



(см. рисунок).




Рисунок – Стартовое окно установки

2. В следующем окне укажите каталог расположения основных программных и конфигурационных файлов (см. рисунок) и нажмите кнопку




Рисунок – Окно выбора режима установки

3. По умолчанию установки произведутся в папку: C:\Program Files (x86)\Stimate. При этом в процессе установки составляющие части системы разместятся в папках в соответствии с таблицей.

Таблица – Расположение составляющих локальной версии АС «Смета»

Местоположение компонентов	Наименование компонентов
C:\Program Files\Krista\Stimate	Компоненты приложений – файлы с расширением *.OCX Прикладные библиотеки AppVCL50.bpl, AppBDE50.bpl и StmRTL50.bpl
...\Database	База данных: <i>Stimate_Demo25n.gdb</i> База конфигурации: <i>Config_Stimate.gdb</i>
...\Docs	Руководство оператора: <i>ROperator_SMETA.pdf</i>
...\Подключения	Файл подключения: <i>Смета.dbx</i>
Системный каталог Windows (system или system32 в зависимости от версии Windows)	Системные библиотеки SysVCL50.bpl и SysBDE50.bpl

4. В окне настройки параметров установите «галочки» напротив дополнительных компонентов и параметров, необходимых для функционирования системы (см. рисунок).





Рисунок – Окно настройки параметров установки


При необходимости в окне настройки параметров установки укажите каталог расположения конфигурации и базы данных. По умолчанию установка производится в каталог:

*C:\Program Files\Krista\Stimate\DataBase.*

5. Для перехода в следующее окно установки (см. рисунок) нажмите кнопку . Чтобы начать установку, нажмите кнопку «Установить». После этого будет произведена установка системы (копирование файлов, регистрация компонент и системная настройка). Чтобы посмотреть или изменить параметры установки, нажмите кнопку «Назад». Чтобы прервать установку, нажмите кнопку «Выход».



В процессе инсталляции АС «Смета» установка всех необходимых компонентов и пакетов, а также их регистрация на рабочей станции, выполняется автоматически.

При этом формируется файл подключения к АС «Смета» и ярлык  на рабочем столе.




Рисунок – Окно распаковки и копирования файлов

б. В следующем окне, по умолчанию, выбран параметр *Запустить программу*.

В случае успешного завершения установки начнется первый запуск системы, и на экране компьютера появится окно «Вход в систему...» с установленными по умолчанию параметрами

(см. рисунок). Для входа в систему нажмите кнопку .




Рисунок – Окно «Параметры подключения»